




Ouma Ria Smart Clock

Screen & Web Interface Guide

A visual guide to the current user interface



Designed and built by Henry Vermaak, Koster, South Africa

Dedicated to Ouma Ria

Prepared from the current live interface — every screenshot in this guide was taken directly from the running clock.

How to use this booklet

This booklet documents the current Ouma Ria Smart Clock web interface, screen by screen. Each page shows one screen at a readable size, with a short bilingual description. It is meant as a visual reference for the owner, builder, tester, and any future maintainer.

Important: every screenshot here was taken directly from the live interface. This booklet does not change the firmware, and does not describe any function that is not visible on the screens shown.

System & Controls

- [01](#) Status — Home Screen
- [02](#) LED Manual
- [03](#) Status Bar — Security & System States
- [04](#) Status Bar — Internet & Wi-Fi Indicators
- [05](#) Knoppies — Button Manual
- [06](#) Knoppies — Special Button Functions
- [06b](#) Sw1 — The Six Display Screens

Alarms & Reminders

- [07](#) Alarm — Alarm 1
- [08](#) Wekkers — Wekker 1
- [09](#) Wekkers — Wekker 2
- [10](#) Wekkers — Wekker 3

Medicine

- [11](#) Medicine — Medicine Schedule
- [12](#) Medicine — Dose / LED View
- [13](#) Medicine — Additional Schedule Settings

Kitchen, Smoker & Braai

- [14](#) Egg Timer — Kombuis Tydhouer
- [15](#) Smoker Uptimer — Rooker Optyd
- [16](#) Braai Timer — Braai Tydhouer
- [17](#) Braai Times Reference
- [18](#) Braai / Recipe Reference
- [19](#) Braai / Recipe Details

Calendar & Personal Information

- [20](#) Verjaarsdae — Birthdays
- [21](#) Verjaarsdae — Birthday List
- [22](#) Verjaarsdag Reminder / Status
- [23](#) Doktersafsprake — Doctor Appointments
- [24](#) Kalender — Calendar
- [25](#) Nota — Notebook / Notes


Security & Configuration

- [26](#) Sekuriteitsalarm — Security Alarm
- [27](#) Sekuriteitsalarm — Alarm Status / Pause
- [28](#) Config — Main Settings
- [29](#) Config — Continued


Time & Software Update

- [30](#) Set Time — Stel Tyd


EGG TIMER



01 — Status — Home Screen




Tyd, temperatuur en vinnige skakels na die belangrikste funksies. / Time, temperature and quick links to the main functions.



The main display, showing the current temperature. / Die hoofskerm, wat die huidige temperatuur wys.

02 — LED Manual




Handleiding vir die status- en LED-aanduidings. / Guide to the status and LED indicators.

03 — Status Bar — Security & System States


RIGHT COLUMN — Status	
	Solid GREEN (top 2) Alarm disarmed — house quiet
	Solid ORANGE/AMBER (top 2) Alarm armed — away mode
	Flashing RED/WHITE (top 2) Alarm is ringing / siren — needs attention NOW
	Flashing AMBER (last slot) A Wekker is ringing — separate from the security/wake-alarm indicator above, so it is never confused with an emergency
	Dim grey 24-hour clock format is ON
	Off (black) 12-hour clock format
	Soft orange-brown Temperature shown in °F
	Dim navy Temperature shown in °C
	Blue AM (morning) — only shown in 12-hour mode
	Red PM (afternoon/evening) — only shown in 12-hour mode
	Dim green Sound module (DFPlayer) responded OK at startup
	Dim red Sound module did not respond — check wiring
	Green Yard/courtyard sensors are watching (armed) — same green as the disarmed indicator above
	Flashing RED Yard/courtyard sensors paused (e.g. mowing the lawn)

Verduideliking van die belangrikste alarm- en stelselstatusse. / Explanation of key alarm and system states.



The main display, showing the current temperature. / Die hoofskerm, wat die huidige temperatuur wys.

04 — Status Bar — Internet & Wi-Fi Indicators




Kleurkode vir Wi-Fi en Internet-status. / Colour guide for Wi-Fi and Internet status.

05 — Knoppies — Button Manual



Die voorpaneel se knoppies en hul funksies. / Front-panel buttons and their functions.

06 — Knoppies — Special Button Functions



Alarm-keuse, Wi-Fi-herstel, medisyne-bevestiging, verjaardag-herinnering en die reënboog-vertoning funksies. / Alarm selection, Wi-Fi recovery, medicine confirmation, birthday reminder — and the Rainbow display — functions.

Updated: Sw9 now shows the Rainbow display (see the photo below) rather than the retired “Alarm Select” function.



Sw9 — Rainbow display, shown on the main screen. Any other button returns to the normal time display. /
Sw9 — reënboog-vertoning op die hoofskerm. Enige ander knoppie skakel terug na die normale tydvertoning.

06b — Sw1 — The Six Display Screens

MODE (Sw1) cycles through six screens, one short press at a time, then wraps back around to the start — like a rotary switch with six positions. Holding it down for one second, on any position, does something different: it toggles the temperature display between Celsius and Fahrenheit.

Pos	Screen	Skerm (AF)	What you see	Colour
0	Time	Tyd	HH:MM, the everyday clock face.	Amber
1	Alarm set	Alarm-stel	Set the hour and minute for the main wake alarm.	Cyan
2	Egg timer — running	Egg Timer (loop)	Live countdown while the egg timer is active.	Green
3	Egg timer — set	Egg Timer (stel)	Set minutes and seconds before starting the timer.	Orange
4	Temperature	Temperatuur	Current room temperature, °C or °F.	Magenta
5	Uptime	Optyd	Days and hours since the clock last restarted.	Blue

After position 5, the next short press returns to position 0 — back to the normal clock. / Ná posisie 5 gaan die volgende kort druk terug na posisie 0 — terug na die normale tyd.

07 — Alarm — Alarm 1

 **Ouma Ria Smart Clock**

Status  Status Bar  LED Manual 

Knoppies Alarms  Wekkers Medicine  Egg Timer 

Smoker  Braai  Braai Times  Verjaarsdae 

Dokter  Kalender  Nota  Alarm Config Set
time OTA

Alarm

Hour:

Minute:

Enabled:
☐

Save alarm



OUMA RIA SMART CLOCK v1.0

Die eenvoudige alarm-instelling. / Simple alarm setting.

08 — Wekkers — Wekker 1

Status

Status Bar

LED Monitor

Knoppies

Alarms

Wekkers

Medicine

Egg Timer

Smoker

Braai

Braai Times

Verjaarsdae

Dokter

Kalender

Nota

Alarm

Config

Set time

OTA

 **Wekkers**

3 onafhanklike wekkers — herhaal elke 20 sekondes tot 6 keer, of totdat die aanvaar-knoppie dit stop. / 3 independent alarms — repeat every 20s up to 6 times, or until the accept button stops it.

Wekker 1

Hour:

1

Minute:

23

Enabled:

☐

Days:

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒



Save Wekker 1

Wekker 1 met tyd en weekdae. / Alarm 1 with time and selectable weekdays.

09 — Wekkers — Wekker 2

Save Wekker 1

Already fired today: No

Wekker 2

Hour:

7

Minute:

0

Enabled:

☐

Days:

Sun	☒
Mon	☒
Tue	☒
Wed	☒
Thu	☒
Fri	☒
Sat	☒



Save Wekker 2

Wekker 2. / Alarm 2.

10 — Wekkers — Wekker 3

Wekker 3

Hour:

Minute:

Enabled:

☐

Days:

Sun	☒
Mon	☒
Tue	☒
Wed	☒
Thu	☒
Fri	☒
Sat	☒



Save Wekker 3

Already fired today: No

OUMA RIA SMART CLOCK v1.0

Wekker 3. / Alarm 3.

11 — Medicine — Medicine Schedule

 **Ouma Ria Smart Clock**

Status

 Status Bar

 LED Manual

 Egg Timer



Knoppies

Alarms

Wekkers

Medicine

Smoker

 Braai

Braai Times

 Verjaarsdae

Dokter

 Kalender

Nota

 Alarm

Config

Set time

OTA

Today's Medicine

Dose	Time	Status
Dose 1	18:01	GENEEM / TAKEN

Set Medicine Schedule

Doses per day (0=no script):

1x per day

Dose 1 time:

18

:

1

Dose 2 time:

19

:

1

Dose 3 time:

18

:

1

Dose 4 time:

19

:

1

Save medicine schedule

 **Ekstra Medisyne Vandag / Extra Medicine Today**
(ongeskeduleer / unscheduled)

Medisyne-skedule en dosisbeheer. / Medicine schedule and dose control.

12 — Medicine — Dose / LED View

Vandag geneem
08:49, 08:49

Log Ekstra Dosis NOU / Log Extra Dose NOW

Vir 'n herhalende kursus (bv. antibiotika 3x/dag), gebruik Kort Kursus hieronder eerder.

⚠ Kort Kursus (bv. Antibiotika) / Short Course (e.g. Antibiotics)

LED 7 op medisyne-strook
Geen kort kursus tans aktief

Begin 'n nuwe kursus in Gleuf 1 / Start new course in Slot 1

Naam / Name (opsioneel):

Dosisse per dag / Doses per day:

Dosis 1 tyd: :

Dosis 2 tyd: :



Dosis- en LED-terugvoer vir medisyne, insluitend die ekstra-dosis log en die Kort Kursus-skeduleerder. / Dose and LED feedback for medicine, including the extra-dose log and the Kort Kursus short-course scheduler.

13 — Medicine — Additional Schedule Settings

1x

Dosis 1 tyd:

9

:

1

Dosis 2 tyd:

12

:

1

Dosis 3 tyd:

20

:

0

Dosis 4 tyd:

0

:

0

Totale dae / Total days:

2




Begin Kursus / Start Course

Die klok tel outomaties af en stop die kursus self na die laaste dag — niemand hoef te onthou om dit af te skakel nie.

OUMA RIA SMART CLOCK v1.0


Bykomende medisyne-instellings en bevestigings. / Additional medicine settings and confirmations.

14 — Egg Timer — Kombuis Tydhouer




Vinnige aftelklok met gunsteling-tye. / Quick countdown timer with favourite presets.

15 — Smoker Uptimer — Rooker Optyd



Hou tred met hoe lank die rooker aan is — tel steeds tydens kragonderbreking, en 'n kort druk op die WiFi Herstel-knoppie wys die looptyd op die hoofskerm. / Tracks how long the smoker has been running — keeps counting even through a power cut, and a short tap of the WiFi Reset button shows the running time on the main display.

16 — Braai Timer — Braai Tydhouer



Herinner jou wanneer om die vleis te draai. / Reminds you when to turn the meat.

17 — Braai Times Reference

 **Ouma Ria Smart Clock**

Status  Status Bar  LED Manual  Egg Timer 
Knoppies Alarms Wekkers Medicine
Smoker  Braai  Braai Times  Verjaarsdae  Dokter
Kalender  Nota  Alarm Config Set
time OTA

 **Braai Times Reference**

Hand-toets — hou hand 10-12cm oor rooster

Baie warm kole	2-3 sek → Steaks
Medium kole	5-7 sek → Wors / voorgekookte rib
Matig / koel kole	8-10 sek → Rou rib

Dik Steaks & Wors

20-30mm steaks · draai elke 1-1.5 min · wors elke 2-3 min

Snit	Rare	Med Rare	Medium	Well Done
Fillet	4-5 min	6-7 min	8-9 min	Nie aanbeveel
Sirloin/Rump	5-6 min	7-8 min	9-10 min	12-14 min
Ribeye	Nie aanb.	7-8 min	9-11 min	13-15 min
T-Bone/Club	6-7 min	8-9 min	10-12 min	14-16 min
Medium Wors	Nie veilig	Nie veilig	10-12 min	14-15 min
Dik Boerewors	Nie veilig	Nie veilig	14-16 min	18-20 min

Vark- & Beesribbetjies

Matige hitte sodat die vet reg uitbraai

Tipe	Kole	Tyd	Wenk
Varkrib (voorgekook)	Medium	15-20 min	Draai elke 3-5 min
Varkrib (rou)	Matig/koel	35-45 min	Sous laaste 10 min
Beesrib (rou, direk)	Baie matig	45-60 min	Eers lank op beenkant
Beesrib (gestoom)	Warm/medium	15-20 min	Net vir geur & bros vet

Verwysingstye vir verskillende vleissnitte. / Reference times for different cuts of meat.

18 — Braai / Recipe Reference

Vark- & Beesribbetjies

Matige hitte sodat die vet reg uitbraai

Tipe	Kole	Tyd	Wenk
Varkrib (voorgekook)	Medium	15-20 min	Draai elke 3-5 min
Varkrib (rou)	Matig/koel	35-45 min	Sous laaste 10 min
Beesrib (rou, direk)	Baie matig	45-60 min	Eers lank op beenkant
Beesrib (gestoom)	Warm/medium	15-20 min	Net vir geur & bros vet

Hoender / Chicken

Gaar by 74°C binne, of wanneer die sap heeltemal skoon loop — nooit pienk by die been nie

Snit	Kole	Tyd	Wenk
Flattie / Spatchcock	Matig (8-10 sek)	45-60 min	Draai elke 5-10 min, hou aan bedruip
Stukke (been-in)	Medium (6-7 sek)	20-30 min	Sny tot op been; dy-gewrig los = gaar
Vlerkies	Medium-warm	15-20 min	Draai gereeld — brand maklik
Borsfilette (plat)	Medium-warm	8-12 min	Slaan eers plat vir egalige gaarmaak
Sosaties	Medium-warm	12-15 min	Draai gereeld, bedruip met marinade

Suiker/heuning-marinades brand — smeer eers die laaste 10-15 min, soos met die ribsous hieronder.

Sticky Rib-Braaisous

Smeer net laaste 5-10 min — anders brand dit swart

- 1 koppie Tamatiesous
- ½ koppie Blatjang
- ¼ koppie Worcestersous
- 2 el Appelkooskonfyt
- 2 el Bruinsuiker of heuning
- 1 el Appelasyn
- 1 tl Rookbraaisout
- 1 tl Knoffelpoeier
- ½ tl Cayenne (opsioneel)

Bring tot kookpunt oor lae hitte, prut 5 min, roer tot dik en blink.

Braai- en resepsverwysings. / Braai and recipe reference information.

19 — Braai / Recipe Details

Suiker/heuning-marinades brand — smeer eers die laaste 10-15 min, soos met die ribsous hieronder.

Sticky Rib-Braaisous

Smeer net laaste 5-10 min — anders brand dit swart

- 1 koppie Tamatiesous
- ½ koppie Blatjang
- ¼ koppie Worcestersous
- 2 el Appelkooskonfyt
- 2 el Bruinsuiker of heuning
- 1 el Appelasyn
- 1 tl Rookbraaisout
- 1 tl Knoffelpoeier
- ½ tl Cayenne (opsioneel)

Bring tot kookpunt oor lae hitte, prut 5 min, roer tot dik en blink.

Klassieke Peri-Peri Marinade (Hoender)

Genoeg vir 1 flattie of ±1.5kg stukke

- 6-8 Bird's Eye rissies (peri-peri)
- 4 Knoffelhuisies
- ½ koppie Plantolie
- ½ koppie Suurlemoensap
- ¼ koppie Rooiwynasyn
- 1 el Gerookte Paprika
- 1 tl Gedroogde Origanum
- 1 tl Suiker
- 1 tl Sout & Peper

Meng alles glad in 'n blender. Gooi ¾ oor die hoender en marineer 4+ uur. Hou ¼ terug om mee te bedruip op die braai. Laat rus 5 min onder foelie voor opdiening.

3 Goue Reëls



1. Kamertemperatuur: 20 min voor die tyd uit yskas
2. Seël die vet: staan Sirloin/Rump 1-2 min op vetrand eerste
3. Rus die vleis: 5 min onder foelie voor jy sny

OUMA RIA SMART CLOCK v1.0

Bykomende resep- en braai-inligting. / Additional recipe and braai information.

20 — Verjaarsdae — Birthdays

 **Ouma Ria Smart Clock**

[Status](#) [Status Bar](#) [LED Manual](#) [Knoppies](#) [Alarms](#) [Wekkers](#) [Medicine](#) [Egg Timer](#) [Smoker](#) [Braai](#) [Braai Times](#) [Verjaarsdae](#) [Dokter](#) [Kalender](#) [Nota](#) [Alarm](#) [Config](#) [Set time](#) [OTA](#)

 **Verjaarsdagkalender**

Voer tot 30 name en verjaarsdae in. Gebruik die web-portaal om te wysig.

#	Naam	Dag	Maand
1		27 	7 
2		9 	7 
3		21 	11 
4		21 	11 
5		4 	8 
6		16 	4 
7		19 	7 
8			
9			
10			
11			
12			
13			


Verjaarsdagkalender met gestoorde verjaarsdae. / Birthday calendar with stored birthdays.

21 — Verjaarsdae — Birthday List

13		☐	☐
14		☐	☐
15		☐	☐
16		☐	☐
17		☐	☐
18		☐	☐
19		☐	☐
20		☐	☐
21		☐	☐
22		☐	☐
23		☐	☐
24		☐	☐
25		☐	☐
26		☐	☐
27		☐	☐
28		☐	☐
29		☐	☐
30		☐	☐

Lys van verjaarsdae en herinnerings. / Birthday list and reminders.

22 — Verjaarsdag Reminder / Status



Vertoon wanneer daar geen verjaarsdag in die volgende sewe dae is nie. / Shows when there is no birthday in the next seven days.

23 — Doktersafsprake — Doctor Appointments

Smoker🔥Braai🍖Braai Times📅Verjaarsdae📅
Dokter📅Kalender📅Nota📄Alarm🔔Config⚙️Set
time⌚OTA🔌

 **Doktersafsprake**

Voer tot 10 afsprake in. Verlede afsprake word outomaties verwyder.

#	Beskrywing (Dokter/Kliniek)	Dag	Maand
1		11 	8 
2		14 	8 
3	bv. Dr Botha		
4	bv. Dr Botha		
5	bv. Dr Botha		
6	bv. Dr Botha		
7	bv. Dr Botha		
8	bv. Dr Botha		
9	bv. Dr Botha		
10	bv. Dr Botha		

Stoor Afsprake

Komende afsprake:

- Apteek-H-Koster — 11/8 (Oor 2 dae)
- Apteek Ria — 14/8 (Oor 5 dae)

Gestoorde doktersafsprake en opvolg-inligting. / Stored doctor appointments and follow-up information.

24 — Kalender — Calendar

Knoppies Alarms wekkers medicine Egg timer
Smoker Braai Braai Times Verjaarsdae
Dokter Kalender Nota Alarm Config Set
time OTA

Augustus 2026

Ma	Di	Wo	Do	Vr	Sa	So
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

🍰 verjaarsdag 🩺 dokter 📌 gebeurtenis | vandag = blou raam

Volgende 45 dae

📌 Vrouedag — môre

🩺 Apteek — oor 2 dae

🩺 Apteek — oor 5 dae

📌 Gebeurtenisse (1/20)

10/8 — Vrouedag

X


Dag Maand beskrywing

Voeg by

OUMA RIA SMART CLOCK v1.0


Maandkalender met gebeurtenisse, met alles wat in die volgende 45 dae kom. / Monthly calendar with events, showing everything coming up in the next 45 days.

25 — Nota — Notebook / Notes




Persoonlike notas en kort herinneringe. / Personal notes and short reminders.

26 — Sekuriteitsalarm — Security Alarm




Wapen, ontwapen of aktiveer PANIEK / NOOD. / Arm, disarm, or activate PANIC / EMERGENCY.

27 — Sekuriteitsalarm — Alarm Status / Pause



Alarmstatus, sones en tydelike onderbreking. Sone 1 (werf) dek PIR-sensors 1 tot 3; Sone 2 (binnenshuis) dek sensors 4 en 5. / Alarm status, zones, and temporary pause. Zone 1 (courtyard) covers PIR sensors 1 through 3; Zone 2 (indoor) covers sensors 4 and 5.

28 — Config — Main Settings



Ouma Ria Smart Clock

Status Status Bar LED Manual

Knoppies Alarms Wekkers Medicine Egg Timer

Smoker Braai Braai Times Verjaarsdae

Dokter Kalender Nota Alarm Config Set time OTA

Day volume (0-30):

10

Night volume (0-30):

6

Alarm volume (0-30):

7

Used by Alarm, Wekkers and the Egg Timer alert — kept separate so a quiet day/night setting never makes these too soft to hear. Smoker/Braai reminders follow day/night volume.

Day brightness (0-255):

11

Night brightness (0-255):

10

Sound set (0-4):

1

Timezone offset (e.g. 2 for SAST):


2

12-hour display: ☐

Temperature °F: ☐

Volume, helderheid, tydsone en ander hoofinstellings. Alarm-volume word gedeel deur die Wekker-alarm, Wekkers, die Egg Timer-waarskuwing, Verjaarsdae en Doktersafsprake — apart gehou van die dag/nag-volume sodat 'n sagte instelling dit nooit te sag maak om te hoor nie. / Volume, brightness, timezone, and other main settings. Alarm Volume is shared by the wake Alarm, Wekkers, the Egg Timer alert, Birthdays, and Doctor Appointments — kept separate from the day/night volume so a quiet setting never makes these too soft to hear. Everyday medicine and the Smoker/Braai reminders follow ordinary day/night volume.

Updated: this list now also includes Birthdays and Doctor Appointments, which were later switched to Alarm Volume for consistency.



Inside the enclosure — the ESP32 expansion board and wiring. / Binne die behuising — die ESP32-uitbreidingsbord en bedrading.

29 — Config — Continued

12-hour display: ☐

Temperature °F: ☐

Chimes enabled: ☒

[Save config](#)

Factory reset is physical-only now: hold SET + UP together for 3 seconds at power-on.

Restart Clock

WiFi reconnects automatically by itself after loadshedding — you shouldn't normally need this. Kept as a manual backup: reboots the clock immediately instead of waiting for the automatic retry. The RTC keeps the correct time either way. If this page isn't reachable at all (no WiFi), hold the Blue button (Sw10, GPIO2) for 3 seconds instead.

[Restart Clock](#)

OUUMA RIA SMART CLOCK v1.0 

Bykomende konfigurasie en die Restart Clock-funksie. / Additional configuration and the Restart Clock function.

30 — Set Time — Stel Tyd

 **Ouma Ria Smart Clock**

Status

 Status Bar

 LED Manual



Alarms

Wekkers

Medicine

 Egg Timer

 Braai

 Braai Times

 Verjaarsdae

Dokter

 Kalender

 Nota

 Alarm

Config

Set time

OTA

Hour (0-23):

0

Minute (0-59):

4

Second (0-59):

0

Day (1-31):

10

Month (1-12):

8

Year:

2026


Set time



OUMA RIA SMART CLOCK v1.0

Stel die klok se tyd en datum handmatig. / Set the clock's time and date manually.

31 — OTA — Software Update



Upload new firmware from the web page. / Laai nuwe firmware vanaf die webblad op.